

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 33 - INALAÇÃO**

Setembro/2019



**OBJETIVO:** Desobstruir e umidificar vias aéreas, aliviando os processos inflamatórios e facilitando a respiração.

**EPI's NECESSÁRIOS:** Jaleco.

**RESPONSABILIDADES:**

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

**MATERIAIS:** Fonte de O2 ou ar comprimido, bandeja, solução nebulizadora conforme prescrição médica, seringa para medir dose, se necessário; nebulizador com máscara; toalhas ou lenços de papel.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Lavar as mãos conforme POP específico;
- Conferir solução preparada com prescrição médica;
- Dispor todo o material sobre a bandeja;
- Verificar os 12 certos da medicação: (paciente certo, prescrição, medicamento, dose, via, apresentação, validade, horário, ação, efeito, registro e direto de recusa);
- Colocar a solução no copinho com o auxílio da seringa e conectar este a máscara;
- Orientar o paciente;
- Posicionar o paciente sentado ou semi-sentado;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM

**POP 33 - INALAÇÃO**

Setembro/2019

- Conectar o fluxômetro na fonte de O2 ou ar comprimido;
- Conectar o intermediário ao copinho inalador e junto à fonte de O2 ou ar comprimido;
- Oferecer o nebulizador ao paciente e observar o ajuste na face;
- Acionar a válvula de O2 ou ar comprimido entre 3 e 6l/min;
- Observar o término de todo o líquido nebulizador;
- Recolher e dar o destino correto ao material;
- Lavar as mãos conforme o POP específico;
- Realizar as anotações necessárias em prontuário.

**FATORES DE RISCO DO POP:** Físico.