

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 80 - RETIRADA DE PONTOS OU ABLAÇÃO

Setembro/2019



OBJETIVO: Remover suturas da pele de uma ferida cicatrizada sem lesionar o tecido recém-formado. Em geral, para uma ferida suficientemente cicatrizada, as suturas são removidas 7 a 10 dias após a sua inserção.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luvas e máscara.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Luvas de procedimento, kit ablação ou lâmina de bisturi, gaze estéril, álcool 70%, soro fisiológico 0,9%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Observar na prescrição a forma de retirada de pontos;
- Lavar as mãos e fazer antissepsia com álcool 70% de acordo com o procedimento padronizado;
- Calçar luvas de procedimento e máscara;
- Reunir o material na mesa de curativo e levá-lo próximo ao paciente;
- Explicar ao paciente o que será feito;
- Proteger a privacidade do paciente expondo apenas a área do curativo;
- Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;
- Colocar as pinças com os cabos voltados para a borda do campo;
- Proceder a retirada do curativo (se houver), com a pinça dente de rato em gaze umedecida com S.F. 0,9%;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 80 - RETIRADA DE PONTOS OU ABLAÇÃO

Setembro/2019

- Desprezar o curativo anterior no lixo e a pinça na borda do campo;
- Limpar o local da sutura se houver necessidade;
- Com a pinça de dissecação fixar a extremidade do ponto;
- Cortar o ponto na parte inferior do nó, com a tesoura iris ou lâmina de bisturi;
- Desprezar os pontos retirados em uma gaze observando se todos foram realmente retirados;
- Deixar o paciente confortável e liberá-lo;
- Desprezar o lixo de forma correta;
- Organizar o setor e encaminhar o material utilizado para lavagem;
- Desinfetar a mesa de curativo com solução de álcool a 70%;
- Lavar as mãos;
- Evoluir no prontuário o procedimento.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.