

Acessar a rede da Prefeitura via VPN

Passo 1: Baixar o FortiClient

1. Acesse o site oficial do **FortiClient**:

- FortiClient Windows: [Download](#)
- FortiClient MacOS: [Download](#)
- FortiClient Linux (DEB): [Download](#)
- FortiClient Linux (RPM): [Download](#)
- FortiClient IOS (iPhone): [Download](#)
- FortiClient Android: [Download](#)

2. No final da página de download, selecione a versão para o seu sistema e clique em "Baixar"

FortiClient apenas para VPN

Faça a atualização para um dos níveis Enterprise para obter Suporte, gerenciamento central, avaliação da postura de confiança zero e muito mais.



Passo 2: Executar o Instalador


1. Após o download, localize o arquivo **FortiClient Setup** (geralmente na pasta "Downloads").
2. Clique duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.

Passo 3: Iniciar o Assistente de Instalação

1. O assistente de instalação será exibido. Clique em "**Next**" para prosseguir.
2. Leia e aceite o **Termo de Licença** se concordar, depois clique em "**I Agree**".

Passo 4: Acessar o FortiClient VPN

1. Após a instalação, você verá o ícone do **FortiClient** na área de trabalho ou na bandeja do sistema.
2. Abra o **FortiClient**.
3. Na interface principal do FortiClient, selecione **CONFIGURAR A VPN**.




Passo 5: Configurar o FortiClient VPN

1. Agora na tela de Nova conexão VPN preencha os campos conforme imagem abaixo

Gateway Remoto: 45.5.222.125:10443

Gateway Remoto: 177.155.133.190:10443




The screenshot shows the FortiClient VPN configuration window. The title bar reads 'FortiClient - Zero Trust Fabric Agent'. The main header is 'FortiClient VPN'. Below the header, there is a message: 'Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.' The main content area is titled 'Nova conexão VPN'. It features three tabs: 'SSL-VPN' (selected), 'VPN IPsec', and 'XML'. The configuration fields are as follows:

- Nome da Conexão:** Araucária
- Descrição:** VPN Araucária
- Gateway Remoto:** 45.5.222.125:10443 and 177.155.133.190:10443 (with a '+ Adicionar Gateway remoto' button)
- Single Sign On Settings:** ☐ Ativar logon único Single Sign On (SSO) para túnel VPN
- Autenticação:** ☐ Prompt no login, ☒ Salvar login
- Usuário:** SEU CPF AQUÍ
- Certificado do Cliente:** Nenhum (dropdown menu)
- ☐ Habilite endereço IPv4/IPv6 Dual-stack

At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Passo 6: Conectar na VPN

1. Digite o seu usuário de rede e a sua senha



2.Clique em **Sim** para continua



Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

Alerta de segurança



Esta página requer uma conexão de segurança que inclua autenticação do servidor.

O emissor do certificado deste site não é confiável ou é desconhecido. Deseja continuar?



Sim

Não

Exibir Certificado

Mais Informações

Status: 40%

Nome da VPN

Araucária

Usuário

Senha

☐ Salvar Senha

Desconectar

3. VPN Conectada.



Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

VPN Conectada



Nome da VPN Araucária
Endereço IP [Redacted]
Usuário [Redacted]
Duração 00:00:08
Bytes Recebidos 118.33 KB
Bytes Enviados 134 KB

Desconectar

Revision #7

Created 12 March 2025 19:11:10 by José Wilson da Silva Evangelista

Updated 3 August 2026 13:52:40 by André Antunes