

# Acessar a rede da Prefeitura via VPN

## Passo 1: Baixar o FortiClient

1. Acesse o site oficial do **FortiClient**:
  - FortiClient [Download](#)
2. No final da página de download, selecione a versão para Windows e clique em "Baixar" caso esse seja o sistema operacional do seu computador

### FortiClient 7.4

O FortiClient é oferecido com vários níveis de recursos, com níveis crescentes de proteção. Ele se integra a muitos componentes principais do Fortinet Security Fabric e é gerenciado centralmente pelo Endpoint Management Server (EMS)



Edição ZTNA

Edição EPP/APT

FortiClient EMS

Somente FortiClient VPN

### Edição ZTNA

Especificação técnica | Como comprar

- ✓ Agente Zero Trust
- ✓ Gestão central via EMS
- ✓ Relatórios e logs centrais
- ✓ Conector dinâmico Security Fabric
- ✓ Agente de vulnerabilidade e remediação
- ✓ SSL VPN com MFA
- ✓ IPsec VPN com MFA
- ✓ FortiGuard web e filtragem de vídeo
- ✓ Controle de acesso ao aplicativo ZTNA



BAIXAR  
para Windows 64 bits



BAIXAR  
para MacOS



BAIXAR  
para Linux

iOS

BAIXAR  
para iOS



BAIXAR  
para Android

## Passo 2: Executar o Instalador


1. Após o download, localize o arquivo **FortiClient Setup** (geralmente na pasta "Downloads").
2. Clique duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.

## Passo 3: Iniciar o Assistente de Instalação

1. O assistente de instalação será exibido. Clique em "**Next**" para prosseguir.
2. Leia e aceite o **Termo de Licença** se concordar, depois clique em "**I Agree**".

## Passo 4: Acessar o FortiClient VPN

1. Após a instalação, você verá o ícone do **FortiClient** na área de trabalho ou na bandeja do sistema.
2. Abra o **FortiClient**.
3. Na interface principal do FortiClient, selecione **CONFIGURAR A VPN**.



## Passo 5: Configurar o FortiClient VPN

1. Agora na tela de Nova conexão VPN preencha os campos

FortiClient VPN



Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

### Editar a Conexão de VPN

VPN

SSL-VPNVPN IPsecXML

Nome da Conexão

Araucária

Descrição

Gateway Remoto

45.5.222.125

+Adicionar Gateway remoto

☒ Porta customizada

10443

Single Sign On Settings

☐ Ativar logon único Single Sign On (SSO) para túnel VPN

Autenticação

☐ Prompt no login ☒ Salvar login

Usuário

\*Digite o seu usuário de rede aqui

Certificado do Cliente

Nenhum


☐ Habilite endereço IPv4/IPv6 Dual-stack

Cancelar

Salvar

## Passo 6: Conectar na VPN

1. Digite o seu usuário de rede e a sua senha




2.Clique em **Sim** para continua



Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

Alerta de segurança



Esta página requer uma conexão de segurança que inclua autenticação do servidor.

O emissor do certificado deste site não é confiável ou é desconhecido. Deseja continuar?

Sim

Não

Exibir Certificado

Mais Informações

Status: 40%

Nome da VPN

Araucária

Usuário

Senha

☐ Salvar Senha

Desconectar

3. VPN Conectada.



Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

## VPN Conectada



Nome da VPN Araucária  
Endereço IP [Redacted]  
Usuário [Redacted]  
Duração 00:00:08  
Bytes Recebidos 118.33 KB  
Bytes Enviados 134 KB

Desconectar

Revision #5

Created 12 March 2025 19:11:10 by José Wilson da Silva Evangelista

Updated 12 March 2025 19:50:17 by José Wilson da Silva Evangelista